

Lupa Password Root dan Tidak Bisa Login

Troubleshooting terjadi pada server VM Linux Mint pada PDN

1. Reboot server

2. Saat boot muncul, tekan 2x **Esc** (UEFI) untuk masuk ke menu GRUB

3. Saat menu GRUB muncul, Tekan tombol **e** untuk edit.

4. Cari baris seperti ini:

```
linux /vmlinuz-5.15.0-176-generic root=UUID=...
```

5. Tambahkan **rw init=/bin/bash** pada bagian setelah **\$vt_handoff**. Sehingga hasilnya seperti ini:

```
linux /vmlinuz-5.15.0-176-generic root=UUID=6a854253-5e20-4aae-9be0-4acae502026f ro quiet splash $vt_handoff rw init=/bin/bash
```

6. Tekan **Ctrl + X**

7. Jika berhasil, maka akan masuk ke prompt.

8. Kemudian jalankan:

```
mount -o remount,rw /
```

```
ls /home
```

9. Catat username yang muncul, misalnya:

```
linux
```

10. Lalu reset password:

```
passwd linux
```

11. Setelah berhasil:

```
sync
```

```
reboot -f
```

12. Jika ingin **mengaktifkan akun root** di Linux Mint:

```
sudo passwd root
```